1. 互动直播

摄像头直播模式类似网页直播,无需客户端,一台电脑即可发起直播,简单易用,并且可以邀请嘉宾进行连麦,最多支持9路,进行无延时的交流。 基础版是1主持+1嘉宾,专业版、企业版是1主持+8嘉宾。

角色说明

角色	说明
主持人	直播间的最高权限管理者,可以对直播间进行管理、控场 管理员进入直播间,就是主持人身份 若希望由外部人士管理该直播间,可以将主持人登录口令外发,将主 持人权限外发 一个直播间只能登录一个主持人
嘉宾	参与直播,在主持人的管理下,可以进行直播

使用条件说明

浏览器内核为 Google Chrome 72 及以上,下载地址:

https://www.google.com/intl/zh-CN/chrome/

2.1 直播准备

管理员进入频道后,可以进行基础设置、权限设置,以及对外部主持人和嘉宾 的邀请。

2.1.1 基础设置

自动连麦方式: 嘉宾进入后无需申请, 自动连麦, 即时交流。 申请连麦方式: 嘉宾进入后需要申请, 主持人同意后才可以连麦交流 布局方式: 多嘉宾连麦时, 连麦框的布局方式。

	基础设置			×
r	嘉宾连麦:	۲ ا	0	
		自动连麦模式 嘉宾进入直播间自动连麦	申请连麦模式 嘉宾连麦,需主持人确认	
r	合流布局:	* * * * * *		
		视频平铺布局	主视频布局	
				取消 保存 目睹直播产品说明

2.1.2 权限设置

对主持人和嘉宾进行权限设置

权限设置			×
	权限	主持人	嘉宾
マンドンの日本	上传文档	~	
又怕反直	删除文档	~	
聊天设置	聊天管理	*	
观众管理	查看观众列表	*	
			取消 保存 目睹直播产品说明

2.1.3 人员邀请

可以将登录链接以及登录口令分享给对应的角色,对应人员使用口令即可登录。

若管理员觉得口令有外泄,可以通过更新口令功能,让之前口令失效。

摄像头直播		
进入直播间 ≅ 基础设置	& 权限设置	第三方直播平台
主持人 负责管理直播间,最多1人(包含管理员) 登录地址:https://mudu.tv/web-live/live/vlkrp07m/host	仅复制地址	复制邀请信息
登录口令:175276 更新口令	仅复制口令	
嘉宾 参与直播(最多连麦8人)⑦		复制邀请信息
登录地址:https://mudu.tv/web-live/live/vlkrp07m/guest	仅复制地址	
登录口令:673036 更新口令	仅复制口令	
观众 观看直播,参与互动		复制观看地址
жеже . http://muuu.tv/watch/4445025	移动端观看	

目睹直播产品说明

2.2 摄像头直播



若电脑有摄像头,进入后点击开始直播即可一键开启直播。

可点击媒体设置设置摄像头、麦克风、直播分辨率以及清晰度



点击设备检测可以检测当前环境是否适合直播

设备检测		x
摄像头检测	选择摄像头: FaceTime HD Camera >	
♀ 麦克风检测		
◎ 扬声器检测	a hard a second second	
屾 网络检测		
	能否在上方看到自己的画面?	
	能看到不能看到	
	目睹直播	品费

点击用户设置,设置自己的昵称、头衔、头像和音频背景图

用户设置		х
昵称:	主持人 17	
头衔:	官方 2	
头像:	图片大小2M以内 支持PNG、JPG、JPEG等格式 恢复默认 + 上传	
音频背景图:	留片大小2M以内 支持PNG、JPG、JPEG等格式 建议您上传的图片比例为16:9 恢复默认 + 上传	
1	ルボハイサTF-ソビネンツな補田/ロッド/八人扱バ 取消 目指直播/一記	说明

2.3 文档

左侧文档区,可使用白板以及文档功能,上传文档后对文档进行预览、使用。 使用过程中可以使用鼠标进行文档的标注。

• • •	▶ 控制中心	× Þ 控制中心	× 🕄 网页直播工具	• × +	
$\leftrightarrow \rightarrow$	C 🗎 mudu.tv/web-l	ive/live/vlkrp07m/host?act_id=	5mvv4jxm		■ ☆ ⑧ ♥ & 및 ‡
摄像头	直播 观看页显示 💽	Ŷ			🧿 基础设置 💿 设备检测 🥏 观看地址
上传文档	文档(1) 沢有页目 <u>した特文格</u> の 文 「小一」 日本で、自転工具 「日本で、自転工具 「日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、日本で、	示 ① 描记: 度用 正のす 作用 単の の の の の の の の の の の の の の	CONTRACTOR AND		 ● 時天 ● 最高 ● 現大 ● 現太 ● 現大 ● 見太 ● 現大设置: ○ 現大设置: ○ 現大设置:
		 Interface (1,200) Interface (1,200)<	чила давачата постоя и постоя постоя и постоя в транование 5/10 Д	non non	> 腦无聊天信息
		€B## ~	P6 P6 P7		★全期 ★全期 ★ 全期 ★ 会報 ★ 会報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
			發 ● ▶ 开始直播	٢) 媒体设置

2.4 连麦

首先将口令以及登录链接给嘉宾,嘉宾登录后,给给直播工具授权,然后进行 环境检测,检测合格通过后,进入直播工具,就可以进行连麦直播。



进入后显示在直播等待区,主持人可以从等待区以及嘉宾列表处对嘉宾进行连 麦控制以摄像头、麦克风控制。



主持人可以对嘉宾进行控制,可以设为主讲,也可以仅将嘉宾设为输出。

概念	说明
等待区	连麦后,默认在等待区,只有连麦嘉宾间相互看见,观众看不见, 但声音观众能听到,直播时需要将等待区嘉宾静音
设为输出	从等待区移入输出区,此区域是直播画面,观众能看到
设为主讲	将主持人的管理权限暂时给这个嘉宾,并且将这个嘉宾输出。



2.5 桌面共享

2.5.1 页面左侧"桌面共享",弹窗中选择对应的屏幕,然后点右下角"分 享"。

注: 共享桌面目前只能捕获"麦克风声音",不能捕获"电脑系统声音(例如 电脑本地播放视频)"

$\leftarrow \ \rightarrow$	C 🗘	🗎 muo	du.tv/web	-live/	live/zo9ga6zl/host?act_id=pm	npxb7l			
,我的	,工具	🔒 工作	百科	. 1	共享屏幕				目睹
小小互	动直播	见看页显示	<u> </u>		mudu.tv想要共享您屏幕上的内容。	请选择您希望共	享哪些内容。		0
		• 输出中			您的整个屏幕	应用	窗口	Chrome 标签页	
上传社	(主持人)主	持人 ● 主讲	(主持人)主	持人	reference de la constante de l	In the second se		F幕2	
桌面 共字									
	>								>
			● 主讲					² ■ 目睹直播产	■ 品说明

2.5.2 如何共享 PPT

PPT 放映和 PPT 是两个窗口。

先放映 PPT 后,按住 tab+alt 键切换程序到"网页直播界面",再点击"桌面 共享-应用窗口"选择幻"幻灯片放映"。



3. 常见问题

- 3.1 无法显示摄像头?
- (1) 先检查直播的浏览器是不是"谷歌 chrome 浏览器"
- (2) 检查直播网址,是不是"https"地址开头的。

$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \triangleq \text{https://m}$	nudu.tv/web-live/live/zo9ga6zl/host	?act_id=pmnpxb7l	
我的 📕 工具 📕 工作 🛄 ī	百科 📙 阿里云 👎 jira 🔲 有课后台	🗟 🖻 直播s 🧲 控制中心	G子账户 🔃 目
小小互动直播 观看页显示 🌅			
同卷	(主持人)主持人		
美 面 共字		目睹直	播产品说明

(3) 点击浏览器右上角"摄像机"标志,先选择摄像头设备

互动推流工具	● ×	▶ 控制中心	+ +	-
				🖻 💌 =
▶ 报价网址	已允许使	用摄像头和麦克风	a – – – ×	
	此网页正在	使用您的摄像头和麦芽	包风。	嘉
	 继续允 売风 	许 https://mudu.tv	使用您的摄像头和麦	
	〇始终禁	让使用摄像头和麦克	冈,	17:05
-	麦克风:	默认 - 麦克风阵列	(Realtek Hig 🔻	
	摄像头:	Integrated Camer	a (5986:0366) 🔹 🔻	z. 15:22
	您可能需要	重新加载此页面, 才能	能使新设置生效。	
	管理		完成	13:16
			de de	
			2020-02-0	5 13:09
— (夬ì	東谷	话	11	
			▲ 浙江省网	睹直播产品说明 友

(4) 设备检测,选择摄像头。

	(î:		◎ 基础设	置 🕒 设备检测	9 🥜 观看地址
				<u>1/3页</u> 2000年1月	
	设备检测		×		0
主持,	◎ 摄像头检测	选择摄像头: Integrated Camera (5986:0366) V			
	♀ 麦克风检测		天	问答	嘉宾 观众
	☑〉 扬声器检测		页	显示 💽	② 聊天设置 💠
	训 网络检测	and the second second second	12	:开聊天	私聊列表
			浙	10-27 16: 江省网友 🗸	
			DS:/	//www.baidu.com/	
			±:	05-07 11: 持人 官方 🗸	
0 3		能自在工力有利自己的问题:	11		
		能看到不能看到		_	
			- 224		<u>×</u>
				睹直播	产品说明

(5) 媒体中心,选择摄像头,选择分辨率。

l	媒体设置			×	
Ē,	选择摄像头:	Integrated Camera (5986:0366) 🛛 🗸			
	选择分辨率:	480x360 V	1000	天页显示	
ľ	选择清晰度:	标请 シー		公开	聊天 10-27 1
	选择麦克风:	默认 - 麦克风阵列 (Realtek Hig >	♀ ↓↓ 对着麦克风说话,能否看到音量条跳动?	浙江香 •s://w 主持,	皆网友 ✓ ww.baidu.con 05-07 1 、 官方 ✓
÷			取消 确定	11	
		◎ ● ▶ 开始直播	^{2* 全用} ◎ 媒体设置 目睹:	 ○ 図 我来说两 	。 品说明